


Wie kann ich mein MailEnable E-Mail Konto mit meinem Mailprogramm abrufen?

Schritt für Schritt Anleitung für Microsoft Outlook 2010
(Auch gültig für Microsoft Outlook 2007)


Schritt 1

Öffnen Sie Outlook und klicken Sie oben links auf **Datei**. Im erscheinenden Menü wählen Sie **Kontoeinstellungen** → **Kontoeinstellungen**.



Schritt 2

Im erscheinenden Fenster klicken Sie auf **Neu...**, um das neue Konto hinzuzufügen.



Schritt 3

In nächsten Fenster **Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren** markieren und auf **Weiter** klicken.

Neues Konto hinzufügen

Konto automatisch einrichten
Verbindung mit anderen Servertypen herstellen.

E-Mail-Konto

Ihr Name:
Beispiel: Heike Molnar

E-Mail-Adresse:
Beispiel: heike@contoso.com

Kennwort:

Kennwort erneut eingeben:
Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdiensteanbieter erhalten haben.


Textnachrichten (SMS)

Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren

< Zurück Weiter > Abbrechen

Schritt 4

Als gewünschter **Dienst** markieren Sie hier **Internet-E-Mail** und klicken auf **Weiter**.



Schritt 5

Nun können Sie die nötigen Angaben in die Felder eintragen.

Benutzerinformationen:

- **Ihr Name:** Ihren vollständigen Namen (wird beim Empfänger angezeigt)
- **E-Mail-Adresse:** Ihre vollständige E-Mail Adresse (Wird beim Empfänger als Antwort Adresse angezeigt)

Serverinformationen:

- **Kontotyp:** IMAP oder POP3 (empfohlen ist IMAP)
- **Posteingangsserver:** webmail.unicodata.ch
- **Postausgangsserver:** webmail.unicodata.ch

Anmeldeinformationen

- **Benutzername:** Ihre vollständige E-Mail Adresse
- **Kennwort:** Ihr Kennwort

Nachdem Sie alle Informationen eingetragen haben, klicken Sie auf **Weitere Einstellungen**.

Neues Konto hinzufügen

Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Kontoeinstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" testen

Neue Nachrichten übermitteln in:


Neue Outlook-Datendatei

Vorhandene Outlook-Datendatei

Schritt 6

Wechseln Sie im erscheinenden Fenster auf den Reiter **Postausgangsserver**. Dort setzen Sie den Haken bei **Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung** und markieren die Option **Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden**.

Diese Eingaben bestätigen Sie mit Klick auf **OK**.



Schritt 7

Zurück beim Fenster von Schritt 5 klicken Sie auf **Weiter**. Im folgenden Fenster schliessen Sie die Konfiguration des MailEnable E-Mail Kontos mit Klick auf **Fertig stellen** ab.

